

記事

[Hiroshi Sato](#) · 2021年11月11日 2m read

InterSystems 製品の設定内容をインポート/エクスポートする方法

これは [InterSystems FAQ サイト](#) の記事です。

設定内容によって、方法が異なります。

システム構成について

管理ポータル の [システム管理] > [構成]

次の設定については(1)、パラメータファイル(InterSystems IRISは iris.cpf、Caché/Ensemble/HealthShareは cache.cpf) に格納されます。

このファイルはテキストファイルになっていますのでこのファイルの一部を他のシステムにコピーして反映させることが可能です。

ただし、ディレクトリ名などシステム固有の情報が含まれるため、そのままファイル全体として設定内容を反映させることはできません。

(1) [Caché/Ensemble2010.2以前] [システム管理ポータル] > [構成システム構成] メニューの設定が対象です。

パラメータファイルの項目については、次のドキュメントをご参照ください。

[InterSystems パラメータファイルリファレンスについて\[IRIS\]](#) [Caché パラメータファイルリファレンスについて](#)

セキュリティについて

^SECURITY ユティリティを使用してエクスポート/インポートすることが可能です。

ターミナルを起動し、%SYSTEMスペースで次のコマンドを実行してください。

```
Do ^SECURITY
```

注意) Caché/Ensemble 2011.1.0より前のバージョンでは、上記ツールで SQL TABLE のセキュリティ設定をエクスポート/インポートすることができません。

その場合は、%System.SQLクラスのクラスメソッドExport()を使用して行うことが可能です。

詳細は次のドキュメントをご参照ください。

[%SYSTEM.SQLのクラスリファレンスについて](#)

開発機のサーバ接続リスト (優先接続サーバ)について

こちらは、InterSystems製品でエクスポート/インポートする方法はご提供していません。

サーバの定義はWindowsシステムのレジストリに格納しています(全製品共通)。

