

記事

Mihoko Iijima · 2022年7月13日 1m read

プロダクション：システムのデフォルト設定と認証情報の移行方法について

これは [InterSystems FAQ サイト](#) の記事です。

管理ポータルメニュー [Interoperability] > [構成] > [システムのデフォルト設定] で設定したデータを移行する場合、設定値が格納されているグローバル変数をエクスポートし、移行先システムでインポートします。

画面で登録した以下のような情報は、

Interoperability > システムのデフォルト設定

システムのデフォルト設定

新規 編集 削除

ネームスペース USER で現在定義しているシステムデフォルト設定:

プロダクション名	アイテム名	ホストクラス名	設定名	設定値	デプロイ可能
*	*	*	FilePath	c:\temp\in	No

グローバル変数 ^Ens.Config.DefaultSettingsD に格納されています。

システム > グローバル > グローバルデータ参照

ネームスペース USER のグローバル:

グローバル検索マスク: ^Ens.Config.DefaultSettingsD 表示 キャンセル

検索履歴: ^Ens.Config.DefaultSettingsD 最大行数: 100 編集を許可

```
1: ^Ens.Config.DefaultSettingsD("","*","*","*", "FilePath") = $lb("c:\temp\in", "ファイルインバンドアダプタのファイルパス", 0)
合計: 1 [グローバル終わり]
```

認証情報については、グローバル変数 ^Ens.SecondaryData.Password に格納されます。

InterSystems IRIS をご利用の場合は、このグローバルは xxxSECONDARY(xxx はネームスペース名)のデータベースに格納されます。

InterSystems IRIS for Health をご利用の場合は、このグローバルはネームスペースのデフォルトデータベースに格納されます。

xxxSECONDARYデータベースについて詳細は、以下ドキュメントをご参照ください。

[InterSystems IRIS のパスワード資格情報の格納場所](#)

【関連トピックのご紹介】

- [xxxENSTEMP、xxxSECONDARYは何のデータベースですか？](#)

[#ヒントとコツ](#) [#相互運用性](#) [#Ensemble](#) [#HealthShare](#) [#InterSystems IRIS](#) [#InterSystems IRIS for Health](#)

ソースURL:

<https://jp.community.intersystems.com/post/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%80%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%EF%BC%9A%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%A8%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AE%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6>